UMBRAL

用户手册 · v0.1.0

— 缩前放器,用丝 — ,铁和斯巴克电路,响应CROSS中断的攻击和A/B内存.



macOS 12+, — 果 — 和英特尔.其他国家

此版本的功能范围

没有计算机的测量模拟.没有剩余物.

实现的编辑器捕获;不是逻辑捕获.

使用指南

UMBRAL – Element 33 0.1.0 测试版 / 适用于 Logic Pro 的 Audio Unit

安装

1. 关闭Logic Pro.

2. 双击UMBRAL-0.1.0-macOS-Universal.pkg.

3. 接下来是macOS助理;请管理员授权.

4. 打开Logic,然后搜索Audio FX > Audio Units > Element 33 > UMBRAL.

插件器自动将部件放入.你不应该手写.兼容macOS 12或后版本, — 果 — 和64位Intel.安装: /Library/Audio/Plug-Ins/Components/UMBRAL.component

包裹没有开发人员身份证和 — 果公证.双色球使用本地特点签名.如果macOS阻止开放,请在系统设置>隐私与安全>下使用它提供的特定权限.不要关闭macOS的全球保护.如果Logic不显示,请查看其插件管理器,然后重新浏览UMBRAL.

首先,加载声器,然后调整Drive.激活自动增长,以抵消水平上升;不等同于LUFS,不限制峰值.丝 — 更圆,铁更不对称,斯巴克更 — .焦点决定哪个区域激发电路最多,后续补偿.积极的触摸突出了攻击;负面的触摸降低了他们的兴奋, — 之前的重量模具, 之后的 — 形模具.混合将处理的路线与原始的线路混合.

输出调整Mix之前的处理路径.记忆控制了虚拟的电源下降,边缘将电路转向更切断的断裂. — 杆保护部分 — 音在120Hz以下.

选择一个银行来编辑和听你的Cross端.A > B:复制A到B的十个控制.慢慢地混合了十个控制器的值,而不是两个音频.电路,自动增长和绕行是两家银行共同的.所有A,B和Cross的值都被Logic项目保存.两次点击一个 — 子,恢复了原始价值.你可以写值.图表和仪表都能获得真实的音频.波表 (L+R) /2;相反的相可以视觉取消. — 度指标显示0 dBFS以上的峰值.

通过BYpass将与该程序报告的延迟保持一致性.超样本是固定在4x.

这是一个原始算法的首个功能beta,而不是一个实在的计算机的测量模拟.接口实现了视觉概念, 通过绘制的本地控制; 概念图像不是一个捕捉.捕捉UMBRAL-Interfaz.png 如果它适用于编译的插件.没有剩余物.需要1100×800点的接口空间.文件文件包括JUCE和许可通知.这种beta版在AGPL-3.0.0或后期的源头下发布,